

Netcam Watcher PRO 2.4 päivitys: AlwaysUppiin vahtikoira

=====

AlwaysUppiin on lisätty 'vahtikoira'. Vahtikoira käynnistää Netcamin oman tarkistusohjelman, jos AlwaysUp huomaa jotain outoa toiminnassa.

Ohjeet:

=====

0) Aivan aluksi Netcam Watcherissa valitse Tiedosto > Asetukset, ruksaa "Käytä HKEY_LOCAL_MACHINE -avainta" ja vastaa Yes/Kyllä (Netcam käyttää samoja rekisteriasetuksia tausta-ajossa ja ruudulla näkyvässä ohjelmassa)

1) Asenna AlwaysUp ajamalla Installer.

2) kopioi CD:ltä alwaysup.dat ohjelman hakemistoon (tiedostossa on lisenssiavain).
Tarvittaessa käänä -R tiedostopattribuutti pois päältä.

3) Valitse C:\Program Files\NCWPRO\ncw_FI.exe ajettavaksi ohjelmaksi

4) Laita komentoriviparametri -AUTOKÄYNNISTYS (yhteen kirjoitettuna)

5) Muokkaa Netcam Watcher -valintaa. Valitse Monitor-välilehti ja ruksaa "Whenever it fails do following sanity check"

6) Selaa Netcamin omaan hakemistoon (...) valinnalla - yleensä se on C:\Program Files\NCWPRO\, ja valitse NCWPING.BAT

Nyt Netcam käynnistyy aina koneen noustessa ja alkaa nauhoittaa.
samoin Netcam käynnistyy uudestaan, jos joku vahingossa sammuttaa sen tai koneessa havaitaan joku häiriö.

Suositteltu tarkistusväli on 1 minuutti.

HUOMAUTUS INTELLINET MPEG4 KAMEROISTA:

Ohjaimella 'MPEG4 cameras 2008 Firmware' joissain PC:issä kamerat eivät käynnisty,
jos seurannan tyyppi "Täysi Liike" on valittuna. Tällöin on käytettävä seurannan tyyppiä Pikakuva, ja aikaväli haluttu: 0 = kameran nopeus; 0,5 = 2 FPS jne.
- poliisin suositus valvontakameroille on 1-2 FPS